



## VEJLEDNING TIL NETLYDBOG.DK

### Hvordan kommer jeg i gang med netlydbog.dk?

For at kunne låne lydbøger på nettet, skal du være låner på dit lokale folkebibliotek og have en pin-kode. Endvidere skal din kommune være tilsluttet Netlydbog. Du finder listen over tilsluttede biblioteker på Netlydbog.dk.

### Hvordan finder jeg lydbøgerne på Netlydbog.dk?

Du finder alle lydbogstitlerne ved at vælge dit bibliotek og klikke på "Alle lydbøger" i venstremenuen under Netlydbog. Du kan også bruge funktionen "Avanceret søgning". Under rubrikken "Format" og rubrikken "Sprog" kan du fjerne fluebenet i de rubrikker, du ikke vil have med i søgningen. Tryk på "Søg" - så får du samtlige titler i det ønskede format og på det ønskede sprog

### Hvor lang er lånetiden for lydbøgerne?

Lånetiden for en lydbog er 30 dage.

### Hvad er siden "Mine lydbøger"?

"Mine lydbøger" er den side, du logger ind på med dit lånerkortnummer/cpr.nummer for at fortsætte med at lytte til de lydbøger, du har lånt. Når lånetiden på 30 dage er udløbet, forsvinder lydbogen fra "Mine lydbøger". Hvis du ikke har hørt lydbogen færdig, kan du låne den igen.

### Hvordan fortsætter jeg med at lytte til de lydbøger, jeg har lånt?

Du finder de lydbøger, du har lånt, ved at vælge dit bibliotek og klikke på "Mine lydbøger" i venstremenuen under Netlydbog. Du skal logge ind med dit lånerkortnummer/cpr.nummer. Her findes alle de lydbøger, du har lånt, hvis lånetiden ikke er udløbet. Lånetiden er 30 dage.

### Kan jeg låne genlåne en lydbog?

Når lånetiden på 30 dage er udløbet, forsvinder lydbogen fra "Mine lydbøger". Hvis du ikke har hørt lydbogen færdig, kan du låne den igen.

### Kan jeg anvende lydbøgerne på Mac?

Du kan lytte til streamede lydbøger på Mac, hvis du har programmet Flip4mac installeret på din computer. Programmet er gratis, og du kan hente det via det link der er angivet nederst i vejledningen. Du kan ikke umiddelbart anvende WMA-bøgerne på Mac.

### Hvad er en streamet lydbog?

En streamet lydbog er en lydbog, som høres via internet, og som du kan lytte til via en PC, som er opkoblet til internet og som opfylder servicens krav til lydafspillere og operativsystem. Lydbogsfilerne gemmes IKKE på din harddisk men streames efterhånden, som den bliver læst op.

### Hvordan låner jeg en streamet lydbog?

1. Vælg en bog, klik på knappen "Lån bogen" og indtast dit lånerkortnummer/cpr.nummer.
2. Kontroller, at du har Windows Media Player på din PC og klik på linket til lydbogen.
3. Et vindue med lydafspilleren åbnes automatisk i din webbrowser. Oplæsningen starter automatisk fra begyndelsen. Bogen er inddelt i afsnit på ca. 30-60 minutter. Et afsnit kan indeholde et kapitel, flere kapitler eller en del af et kapitel alt efter, hvilken bog det er. Når du er færdig med at lytte til et afsnit, skal du selv klikke på næste afsnit for at komme videre i bogen.

4. Når du holder pause, er det en god idé at notere, hvilket afsnit du er kommet til, inden du lukker lydafspilleren.

5. Når du vil høre lydbogen igen, skal du gå ind på bibliotekets hjemmeside og gå ind i menuen "Mine lydbøger" og logge på med dit lånerkortnummer/cpr.nummer. De lydbøger, du har lånt, vises på siden, og du klikker på linket ved den lydbog, du vil lytte til. Har du brug for at downloade lydafspilleren, kan du gøre det, ved at bruge linket angivet nederst i vejledningen.

#### **Hvilket program bruges til streamede lydbøger?**

Streamede lydbøger læses op via Windows Media Player. Hvis du har en PC med Windows operativsystem så har du sandsynligvis allerede Windows Media Player installeret. Har du brug for at downloade den, kan du gøre det ved at bruge linket nederst i vejledningen. Vælg den version, som passer til dit operativsystem.

#### **Hvilke webbrowsere understøtter streamede lydbøger?**

Streamede lydbøger fungerer med:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Netscape

Apple Safari

#### **Hvilke krav stilles til mit operativsystem?**

Formatet understøttes af:

Windows XP, 2000, ME, NT4, 98 anden udgave eller 95

Mac OS X og OS8.1 t.o.m. OS9.x

#### **Bruger streamede lydbøger cookies?**

Nej, streamede lydbøger bruger ikke cookies.

#### **Hvad er WMA?**

WMA står for "Windows Media Audio" og er Microsofts lydformat. Formatet fungerer på samme måde som MP3, men filen navn ender på ".wma". Formatet WMA gør det muligt at indlægge en kopisikring og en tidsbegrænsning i filerne. Det kalder man DRM (DRM står for Digital Rights Management). Bibliotekerne benytter sig af DRM for at kunne sikre, at filerne kun kan lånes i en tidsbegrænset periode og ikke kan videredistribueres til andre.

#### **Hvad er en WMA-bog og hvor stor er den?**

En WMA-bog er en lydbog til download fra internettet. Bogen består af et antal filer og indholdet af hver fil svarer til en normal CD. Størrelsen på WMA-bøgerne varierer. Som regel er en WMA-bog ca. 200-300 MB. Det betyder, at du skal have en rimelig bredbåndsforbindelse for at downloade bøgerne. Ellers tager det for lang tid.

#### **Hvordan låner jeg en WMA-bog?**

Flg. skal være opfyldt, for at du kan låne en WMA-bog:

- Du skal være tilmeldt biblioteket i din hjemkommune og have et lånernummer og en PIN-kode
- Du skal have en rimelig internetforbindelse (bredbånd)
- Du skal have installeret internetbrowseren Microsoft Internet Explorer (anbefales)
- Du skal have en PC med styresystemet Windows 98 eller højere
- Du skal bruge afspilleren Windows Media Player version 9 eller nyere
- Din MP3 afspiller skal understøtte Windows Media DRM 10, hvis du vil lytte til bogen på den bærbare enhed.
- Du skal have Windows Media DRM 10 på din MP3 afspiller hvis du vil lytte til bogen på den bærbare enhed.
- Hvis din PC kører med en version, der er ældre end Windows 98, skal du have installeret WinZip eller et tilsvarende pakkeprogram

#### **Hvordan downloader jeg en WMA-bog?**

NB! Det er nemmest at downloade filerne via browseren

Microsoft Internet Explorer. Sådan gør du: Vælg den bog, du vil

lytte til, ved at søge den frem i søgefeltet. Du kan søge på forfatter eller titel eller dele af forfatternavn eller titel. Vælg den bog, du gerne vil lytte til og klik på bogens titel. Klik på *Lyt til bogen* og udfyld med dit lånerkortnummer eller cpr. nummer og din PIN-kode. Vælg det format der hedder Lydbog WMA for at downloade den til din PC. Klik på *Hent licens* (fungerer kun i Internet Explorer) og følg den vejledning, der dukker op. Hvis du anvender en anden browser (f.eks. Mozilla Firefox) får du i stedet mulighed for at hente licensen når du åbner bogen i Windows Media Player. WMA-bogens afsnit er samlet i en ZIP-fil. Klik på linket til bogens ZIP-fil. Følg den download-vejledning, der dukker op. Nu skal ZIP-filen pakkes ud. Brugere med windows XP og windows Vista kan benytte windows eget unzip program. Alternativt skal der anvendes et program til at unzippe filen. Navnet på ZIP-filen er bogens ISBN-nummer. ISBN-nummeret (International Standard Book Number) er et identifikationsnummer, som er unikt for hver bogtitel. Når ZIP-filen pakkes ud, lægger lydbogens WMA-filer sig i en mappe på din PC. Du kan nu åbne mappen med Windows Media Player, f.eks. ved at trække mappen over i afspillerens vindue. Hvis du ikke har hentet din licens i forvejen, bliver du bedt om at gøre det nu. Det sker ved at der dukker et login-vindue op. Her skal du vælge dit bibliotek og indtaste dit lånerkortnummer og din PIN-kode.

### **Kan jeg lytte til WMA-bøger på en bærbar mp3-afspiller?**

Ja, du kan overføre dine lån til en mp3-afspiller, der understøtter WMA/DRM 10. WMA/DRM-filerne kan ikke overføres til en bærbar afspiller på den sædvanlige måde. Du skal anvende synkroniseringsfunktionen i Windows Media Player for at overføre bogens filer til afspilleren. NB! Du kan ikke spille WMA/DRM-filer på en iPod. Er du usikker på, om din afspiller understøtter DRM 10, anbefaler vi, at du undersøger specifikationer m.m. på producentens hjemmeside. Flere nyere mobiltelefoner fra bl.a. Nokia understøtter DRM 10. Det samme gælder en del af de nyere mp3-afspillere fra bl.a. Philips, Creative og Samsung.

### **Hvad er forskellen på en bog i WMA-format og en bog i streaming-format?**

Modsat streaming-formatet downloades WMA-bøgerne til din PC. Du kan lytte til WMA-bøgerne, selvom du ikke er online, eller overføre dem til en bærbar mp3-afspiller, hvis den understøtter WMA/DRM.

### **Hvilken version af Windows Media Player skal jeg have på min PC?**

For at lytte til vores lydbøger i WMA-format skal du have Windows Media Player version 9 eller højere. Hvis du ønsker at overføre bøgerne til en bærbar mp3-afspiller, der understøtter WMA/DRM, skal du minimum have version 10. Vi anbefaler version 11, som du kan hente via linket angivet nederst i vejledningen.

### **Support**

Har du problemer med brugen af dine netlydbog, kan du oprette en supportsag på følgende adresse:

[http://www.elib.se/library/support\\_form.asp?lib=163&type=sound](http://www.elib.se/library/support_form.asp?lib=163&type=sound)

### **Links:**

Flip4Mac : <http://www.microsoft.com/mac/products/flip4mac.msp>

WindowsMediaPlayer : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/default.aspx>

WniZip : <http://www.winzip.com/downwz.htm>